


WindowsVista の接続方法

WindowsVista でインターネット接続される場合は以下の設定を行ってください。

フレッツ ADSL/B フレッツの接続設定を行う場合は
このマニュアルの「フレッツ・ADSL、B フレッツの接続設定」をご参照ください。

- 手順>> 1.モデムの設定
- 2.インターネット接続設定の作成
- 3.接続設定の確認・変更
- 4.インターネット接続・切断方法

[手順 1] モデムの設定




1. 「コンピュータの管理者」のユーザーで WindowsVista にログインします。
2. [スタート]メニューから [コントロールパネル] をクリックします。



3. [コントロールパネル]が表示されますので、[ハードウェアとサウンド] をクリックします。



4. [ハードウェアとサウンド]が表示されますので、[電話とモデムのオプション] をクリックします。



5. 初回設定時に以下のような画面が表示された場合
以下のように設定します。
設定をしたら、「OK」ボタンをクリックします。

国名/地域名(W)

日本

市外局番/エリアコード(C)

「9999」

どの地域からでも発信できるように「9999」とします。

電話会社の識別番号(指定する必要がある場合)(R)

何も入力しない

外線発信番号(O)

0 発信など外線発信番号が必要な場合に設定


ダイヤル方法：

回線種別を選択

プッシュ回線の場合「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合「パルス(P)」

を選択します。

設定が違っていると"BUSY(話し中)"となります。



6. [電話とモデムのオプション]が表示されますので、[モデム]タブをクリックします。


7. 使用するモデム・TAが表示されていることを確認します。

ここに使用するモデム・TAが表示されていない場合は、インストール作業を行う必要があります。モデム・TAに付属のマニュアルを参考にしてインストールを行ってください。

8. [OK]をクリックします。

以上でモデムの設定が完了です。続いてインターネット接続設定を行います。

[手順2]インターネット接続設定の作成



1. [スタート]メニューから [接続先] をクリックします。




2. [ネットワークに接続]が表示されますので、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックします。

モデムの設定が行われていないと、[ダイヤルアップモデムを検出できませんでした]が表示されます。[キャンセル]ボタンをクリックして画面を一旦終了して、モデムの設定を行った後、再度、1から設定を行って下さい。



3. [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択した状態で、[次へ] ボタンをクリックします。





4. 以下を設定し、[作成(C)] ボタンをクリックします。

ダイヤルアップの電話番号(D)

ダイヤルする番号を入力します。

例) 全国共通アナログ/ISDN 接続番号「0035055200」

フレッツ・ISDN 接続を行う場合の電話番号は

「1492」となります。

ユーザー名(U)

登録通知書のコネクション ID を入力します。

例) ALA12345

フレッツ・ISDN 接続を行う場合はフルドメイン形式
(コネクション ID @nifty.com) を入力します。

例) ALA12345@nifty.com

パスワード(P)

登録通知書のコネクションパスワードを入力します。

パスワードは文字を入力しても「・・・」と表示されま
すので、入力間違いにご注意ください。

このパスワードを記憶する(R)

チェックを入れておくと接続の度にユーザー名とパス
ワードを入力する手間が省けます。

接続名(N)

接続の名前「alato」を入力します。

任意の名前でも構いません。

他の人がこの接続を使う事を許可する(A)


チェックを入れると、このコンピュータに複数のユーザ
ーがあるときなどに他のユーザがこの設定を使ってイン
ターネット接続が出来ます。



5. [閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインターネット接続設定の作成は完了です。続いて接続
設定の確認・変更を行います。

[手順 3] 接続設定の確認・変更



1. [スタート]ボタンから[ネットワーク]をクリックします。




2. [ネットワークと共有センター]をクリックします。




3. [ネットワーク接続の管理]をクリックします。




4. [ネットワーク接続]ウィンドウが表示されます。接続に使用するアイコンを選択した状態で右クリックをし、プロパティをクリックします。



5. [alatoのプロパティ]ウィンドウが表示されます。
ダイヤル情報を使う(S)にチェックをいれ、[ダイヤル情報(R)]をクリックします。




6. [電話とモデムのオプション]のウィンドウが表示されます。
所在地の一覧からダイヤル元の所在を選択し、
[編集(E)]ボタンをクリックします。




7. [所在地の編集]のウインドウが表示されます。
[全般]タブを選択し、以下の設定を確認します。
 - 国/地域(W)
所在地の国名 / 地域を選択します。
日本国内ならば「日本」を選択します。
 - 市外局番(C)
「9999」を入力します。
 - 市内通話の場合の外線発信番号(L),
市外電話の場合の外線発信番号(D)
市内通話、市外電話の場合の外線発信番号を入力します。
入力しなくても構いません。
 - 0 発信をご利用の場合には、[0],[0W]などと入力します。
 - 市外通話に使用する電話会社の識別番号(E)
市外通話に使用する電話会社の識別番号を入力します。
入力しなくても構いません。
 - 国際通話に使用する電話会社の識別番号(I)
国際通話に使用する電話会社の識別番号を入力します。
入力しなくても構いません。
 - キャッチホン機能を解除するための番号(W)
通常は、チェックを外します。
キャッチホン機能を解除するための番号を指定します。
 - ダイヤル方法
ダイヤル回線の場合には[パルス(P)]、プッシュ回線の場合には[トーン(T)]を選択します。

8. [OK]ボタンで[所在地の編集]ウインドウを閉じます。


9. [OK]ボタンで[電話とモデムのオプション]のウインドウを閉じます。




10. [alatoのプロパティ]ウインドウにもどり、
[オプション]タブをクリックし、[PPP設定(G)...]ボタンをクリックします。




11. [PPP 設定] ウィンドウが表示されます。
以下のように設定したら [OK] ボタンをクリックします。
[LCP 拡張を使う (E)]
チェックを外します。
ソフトウェアによる圧縮を行う (N)
チェックを外します。
単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする (M)
チェックを外します。



12. [ネットワーク] タブをクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] ボタンを選択した状態で、[プロパティ] ボタンをクリックします。



13. 以下の内容を設定し [詳細設定 (V)...] ボタンをクリックします。
IP アドレスを自動的に取得する (O)
チェックします。
次の DNS サーバーのアドレスを使う (E)
チェックします。
優先 DNS サーバー (P)
「202.248.37.74」と入力します。
代替 DNS サーバー (A)
「202.248.20.133」と入力します。



14. [TCP/IP 詳細設定] ウィンドウが表示されます。
[IP 設定] タブをクリックし、以下のように設定したら [OK] ボタンをクリックします。
リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う (U)
チェックをいれます。
自動メトリック (A)
チェックをいれます。
IP ヘッダーの圧縮を使う (S)
チェックを外します。

15. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ]ウインドウを[OK]ボタンをクリックして閉じます。

16. [alatoのプロパティ]ウインドウを[OK]ボタンをクリックして閉じます。

以上で設定は完了です。

【手順 4】インターネット接続・切断方法

(1)接続方法


1. 接続設定の確認・変更の1~3の操作を行い、[ネットワーク接続]ウインドウを表示します。


接続に使用する「alato」アイコンをダブルクリックします。

もしくは[スタート]メニューから[接続先]をクリックし、[ネットワークに接続]が表示されますので、表示された一覧から「alato」をダブルクリックします。

2. [alatoへ接続]が表示されますので[ダイヤル]をクリックします。

3. インターネットへの接続が開始されます。


4. インターネットへ接続されると、画面右下のタスクトレイに接続のアイコンが表示されます。

タスクバーのアイコンをクリックすると現在の接続状況が表示されます。


以上で、インターネットへの接続は完了です。




(2) 切断方法

1. タスクバーに表示されている、接続のアイコンをクリックします。


[接続または切断...]をクリックします。



2. [ネットワークに接続]の画面が表示されます。
「切断(I)」ボタンをクリックすると、インターネットへの接続が切断されます。



3. 切断終了の画面が表示されます。
「閉じる(C)」ボタンをクリックします。



以上で、インターネットの切断は完了です。