

Thunderbird

Thunderbird は、無料のメールソフトです。WEB からダウンロードしてインストールしてご利用ください。なお、Thunderbird はフリーソフトウェアのため、ソフトウェア自体の仕様やトラブルについてはサポートいたしかねます。お客さまご自身の責任において、ご利用いただきますようお願いいたします。

【ダウンロード～インストール】

1. Thunderbird をダウンロードします。


Thunderbird | 無料ダウンロード <https://www.thunderbird.net/ja/>

ダウンロードページが日本語で表示されていない場合はページ最下部にある言語選択メニューで「日本語」を選択し、表示が日本語になったのを確認してから無料ダウンロードをクリックしてください。

2. ダウンロードファイルを起動します。「Mozilla Thunderbird のセットアップ」画面が出たら「次へ」をクリックします。
3. 「セットアップの種類」で、「標準インストール」を選択して、「次へ」をクリックします。
4. 「セットアップ設定の確認」で、インストール先を確認して、「インストール」をクリックします。インストールが始まりますので、しばらくお待ちください。
5. 「Mozilla Thunderbird のセットアップを完了します」と表示されたら、「完了」をクリックします。

【アカウント設定】


1. Thunderbird を起動します。



左の画面が表示されましたら任意で選択してください。画面が表示されない場合は次へ進んでください。


2. 下記の画面が表示されましたら、[メールアカウントを設定する]をクリックします。

中央に「gandi.net」などのチェック項目が出ている場合はチェックを外してください。




3. 初期設定（アカウント追加）をします。


Thunderbird のメニューバーが表示されていない場合は、上部を右クリックして、[メニューバー]をクリックしてください。メニューバーが既に表示されている場合は、次に進んでください。




4. [ツール]をクリックして、メニュー内の[アカウント設定]をクリックします。



5. [アカウント操作] をクリックして、メニュー内の[メールアカウントを追加]をクリックします。



6. 下記の各項目を入力して、[続ける]をクリックします。



あなたのお名前
任意の名前を入力します。
(送信メールの [差出人] として表示されます。)
メールアドレス
ご利用いただく alato.ne.jp のメールアドレス
パスワード
会員登録通知書のメールパスワード
パスワードを記憶するパスワードを記憶する
チェックします。

7. サーバ設定を検出しようとするので、表示される結果に関わらず[手動設定]をクリックしてください。

8. 「受信サーバ」と「送信サーバ」の各項目を入力・選択して、[完了]をクリックします。

		サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ	POP3	mb.alato.ne.jp	110	[接続の保護なし]	[通常のパスワード認証]
送信サーバ	SMTP	mb.alato.ne.jp	587	[接続の保護なし]	[通常のパスワード認証]
ユーザ名	受信サーバ：会員登録通知書のメールアドレス		受信サーバ：会員登録通知書のメールアドレス		

会員登録通知書のメールアドレスは、小文字の c または p または g で始まる半角英数字の文字列（8文字）を入力します。複数のメールアドレスを取得されている場合、上に入力されているメールアドレスと同じ行にある物を入力して下さい。

9. [メールアカウント設定/警告]の画面が出るので、
[接続する上での危険性を理解しました (U)] にチェックを入れ、[完了 (D)] をクリックします。
以上で設定は完了です。


Thunderbird 設定の確認方法

1. 【アカウント設定画面の表示】

画面上部で右クリックし、メニューバー（M）をクリックしてメニューバーを表示させます。

2. 【概要の確認】

[ツール]をクリックして、メニュー内の[アカウント設定]をクリックします。




アカウント名 (N): このメールアドレスの設定名です。任意で設定できます。

名前 (Y): 任意の名前が設定されています。(送信メールの [差出人] として表示されます。)

メールアドレス (E): ご利用いただく alato.ne.jp のメールアドレスが設定されています。

3. 【サーバー設定の確認 (受信メールサーバ)】

[サーバー設定]をクリックします。



サーバー名 (S): 「mb.alato.ne.jp」

ポート (P): 「110」

ユーザー名 (N): 会員登録通知書のメールアカウント


接続の保護 (U): 「なし」

「認証方式 (I): 「平文のパスワード認証 (安全でない)」

4. 【サーバー設定の確認（送信メールサーバ）】

「送信（SMTP）サーバ」をクリックします。

確認したい送信（SMTP）サーバを選択して「編集（E）...」をクリックします。



サーバー名 (S): 「mb.alato.ne.jp」

ポート (P): 「587」


接続の保護 (N): 「なし」

認証方式 (I): 「平文のパスワード認証 (安全でない)」

ユーザー名 (M): 会員登録通知書のメールアカウント

「OK」をクリックします。

5. アカウント設定の画面に戻ったら「OK」をクリックします。



以上で設定の確認は終了です。