

ご利用メールアドレスのメールアドレス設定の変更についてのお願い

■ Windows Live Mail 2009 をご利用のお客様用


アラートメールサーバの設定変更に伴い、従来のメール送信用 25 番ポートがご利用いただけなくなります。これに伴い、お客様にご利用いただいているメールアドレスにて「メールの受信はできるが送信ができない」状態が発生いたします。

つきましては大変お手数ではございますが、現在ご利用のメールアドレスのメールアドレス設定の変更をお願いいたします。以下の手順に従って、サブミッションポート（587 番）と SMTP 認証の設定をしていただくことでメールの送信が可能になります。


サブミッションポート（587 番）の設定と SMTP 認証の設定について

■ Windows Live Mail 2009


1. Windows Live メール を起動して [アカウント] タブを開き、
[ツール] → [アカウント] をクリックします




※メニューバーが表示されていない場合は、以下の方法でメニューバーを表示してください。




2. 設定を変更するアカウントを選択して [プロパティ] ボタンをクリックします。




3. アカウントのプロパティが表示されますので、[サーバー] タブをクリックします。
[送信メール (SMTP)] が「mb.alato.ne.jp」になっていることを確認します。
[このサーバは認証が必要] にチェックを入れ、[設定 (E)] ボタンをクリックします。



4. 「送信メールサーバー」の画面が表示されます。
[受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)] にチェックを入れて、[OK] ボタンをクリックします。



5. [詳細設定] タブをクリックし、「送信メール (SMTP)」を「25」から「587」に変更します。
設定しましたら [OK] ボタンをクリックします。



6. [アカウント] は、[閉じる] をクリックして閉じます。
以上で設定は完了です。

変更方法についてご不明な点がございましたらアラートインターネットまでお問い合わせください。

株式会社電算システム alato Internet (アラートインターネット) 事務局

電話番号 : 0584-77-2347 (事務局直通)

受付時間 : 平日 (土、日、祭日および、年末年始を除く) 9:00~17:30

FAX 番号 : 0584-77-2349

住所 : 〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野 4-1-21

株式会社電算システム アラートインターネット事務局宛

メールアドレス : info@alato.ne.jp

ホームページ URL : <http://www.alato.ne.jp/>