

2025 年 9 月 29 日

お客様各位

株式会社 電算システム
alato Intetnet インターネットサービス窓口
TEL： 0584-77-2347 / FAX： 0584-77-2349
e-mail： info@alato.ne.jp

【重要】@nifty 様 旧 DNS サーバー停止のお知らせ

本書面は、2025 年 9 月現在、@nifty 様の旧 DNS サーバーを利用している可能性が高いお客様へご連絡しております。既にご対応いただいているお客様、対象外のお客様につきましては大変申し訳ありませんが、何卒ご容赦下さるようお願いいたします。

日頃より 弊社プロバイダーサービス アラートエクスプレスをご愛顧いただき誠に有難うございます。この度、セキュリティ強化の一環として、@nifty 様の旧 DNS サーバーが停止されることとなりました。旧 DNS サーバーの IP アドレスをルーターやパソコンの接続設定に手動で設定されているお客様は、下記の停止日時までに「自動的に取得する」に変更いただきますよう、お願い申し上げます。

急なご連絡で大変申し訳ありませんが、早急にご対応いただきますようお願いいたします。

対象のお客様	旧 DNS サーバーの IP アドレスを ルーターやパソコンの接続設定に設定 している方
ご利用中の DNS サーバー 判別方法	影響が発生するかどうかを確認できますので、以下のリンクを 必ずご確認ください。 URL：nifty.jp/dns  ※スマートフォンをご利用の場合、ご契約回線の Wi-Fi に接続の上ご確認ください。
旧 DNS サーバー 停止日	2025 年 10 月頃から順次停止
修正をする場所	ルーターやパソコンの 「インターネット」「接続設定」「DNS サーバーの設定」
修正内容	「DNS を自動的に取得する」に変更
影響	DNS サーバー停止後、設定変更が完了するまでインターネット接続ができない状態となりますのでご注意ください。
本件に関するお問い合わせ	株式会社電算システム アラートインターネット事務局 電話：0584-77-2347 (土日祝日を除く AM9：00～PM5：30 受付)

ルーターやパソコンの「インターネット」「接続設定」「DNS サーバーの設定」の変更方法については、ニフティ様のサイトでご覧いただけます。

パソコンにインターネットの接続設定をされている場合

- **DNS サーバーの設定・変更方法（パソコン）**

Windows11、Windows10、macOS Sequoia バージョン 15.6 を例にご案内していますので、ご利用の環境に応じてサイト内のいずれかのリンクを選択してご覧ください。

https://support.nifty.com/support/information/dns_set/pc.htm

NTT ホームゲートウェイにインターネットの接続設定をされている場合

- **DNS サーバーの設定・変更方法（NTT ホームゲートウェイ）**

※ 例として RX-600MI の設定をご案内していますが、他の機器も同様の方法で設定を行えます。

※ 同様の方法で設定できる機器についてはサイトをご確認ください。

https://support.nifty.com/support/information/dns_set/hgw.htm

Wi-Fi ルーターにインターネットの接続設定をされている場合

- **DNS サーバーの設定・変更方法（Wi-Fi ルーター）**

※ TP-Link の Archer AX1800 と BUFFALO の WSR-1500AX2S-BK (WSR-1500AX2S シリーズ) を例にご案内します。

※ ご利用の環境に応じてサイト内のいずれかのリンクを選択してご覧ください。

https://support.nifty.com/support/information/dns_set/bbr.htm

その他のブロードバンドルーターの接続設定について

- **お客様のご利用環境が上記に該当しない場合は、お手数ですがお使いのルーターの取扱説明書をご確認の上、下記のとおり設定をお願いします。**

（設定の項目名や設定値については異なる場合があります。）

1. ブロードバンドルーターのインターネット設定内の[DNS サーバアドレス]の設定項目を「自動取得」に変更してください。
2. [DNS サーバアドレス]の設定項目に「プライマリ DNS」と「セカンダリ DNS」があり、それぞれに値（「202.248.37.74」、「202.248.20.133」）が入力されていたら、入力値を削除してください。
3. ルーターを再起動します。（電源を抜いて 10 秒程度待った後、電源を入れます。）

※ ご利用のルーターの詳しい設定方法は、機器に付属のマニュアルをご確認ください。

設定方法についてご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社電算システム アラートインターネット事務局

電話：0584-77-2347（土日祝日を除く AM9：00～PM5：30 受付）