Thunderbird

Thunderbird は、無料のメールソフトです。WEB からダウンロードしてインストールしてご利用ください。 なお、Thunderbird はフリーソフトウェアのため、ソフトウェア自体の仕様やトラブルについてはサポート いたしかねます。お客さまご自身の責任において、ご利用いただきますようお願いいたします。

【ダウンロード~インストール】

- Thunderbird をダウンロードします。
 Thunderbird | 無料ダウンロード https://www.thunderbird.net/ja/
 ダウンロードページが日本語で表示されていない場合はページ最下部にある言語選択メニューで「日本
 語」を選択し、表示が日本語になったのを確認してから無料ダウンロードをクリックしてください。
- ダウンロードファイルを起動します。「Mozilla Thunderbird のセットアップ」画面が出たら「次へ」を クリックします。
- 3. 「セットアップの種類」で、「標準インストール」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 4. 「セットアップ設定の確認」で、インストール先を確認して、「インストール」をクリックします。 インストールが始まりますので、しばらくお待ちください。
- 5. 「Mozilla Thunderbird のセットアップを完了します」と表示されたら、「完了」をクリックします。

【アカウント設定】

1. Thunderbird を起動します。



左の画面が表示されましたら任意で選択してくだ さい。画面が表示されない場合は次へ進んでくだ さい。

2. 下記の画面が表示されましたら、[メールアカウントを設定する]をクリックします。 中央に「gandi.net」などのチェック項目が出ている場合はチェックを外してください。

新しいメールアドレスを使いたい	い方
氏名またはニックネーム	検索
アドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉な	を上のテキフトボックフレー入力してください(半角萃動字の
ರಿ). 🗌 🛃 gandinet	
み)。 ●	目的で Mazilla (<u>ブライバシーボリシー</u>) とサードバーティの

3. 初期設定(アカウント追加)をします。

Thunderbird のメニューバーが表示されていない場合は、上部を右クリックして、[メニューバー]をク リックしてください。メニューバーが既に表示されている場合は、次に進んでください。



4. [ツール]をクリックして、メニュー内の[アカウント設定]をクリックします。



5. [アカウント操作]をクリックして、メニュー内の[メールアカウントを追加]をクリックします。

and the second second	アカウント設定 - <		
サー(2)定 送信違之と称称なフルダ 構造とアトレス入力 送信意ととから ディスク機構 使き305% で で で で で で で で で で で で で	アカウントる(1): 一 気定の差出人情報 このアカウントで使用する表 す。 名前(2): メールアドレス(2): 近常ま(Reply-to)(3): 組織(Organization)(2): 署名編集(2):	はたの第二人は報告を見たしてくたい。これはメッセージ またののぶ <i>はそったたうプレンス</i> 「 HTML 形式で記述する (例、40×大平・4/6×3	/の差上人が誰でならかを見すために想用され
	□ ファイルから署名を挿)	、する (テキストまたは HTML、 画像ファイル)(①:	
	□ 7ァイルから署名を達 □ メッセージに vCard を 送信 (SMTP) サーパ(U):	↓する (チキストまたは HTML、画像ファイル)①: あ付する())	「 「 、 、 な は を 語 、 し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
	□ ファイルから著名を挿) □ メッセーシに vCard 秒 芝信 (SMTP) サーパ(U):	498(742)\$\$¢\$ HTML, ≣∰77(%)(); \$4980()	です() くくArd を編集(D) (反志) 東山人猿観を登着(M)
7カウント操作(<u>A)</u> ・	□ ファイルから暮るモ港♪ □ メヮセーシに∨Card 長〕 送信 (SMTP) サーバ(U):	↓する(デキストまたは HTML、画像ファイあ)(①: 5がする(<u>)</u>	第00 (元年) (元定) 憲法人情報任憲任 <u>(</u>)
7カウソト等作(A) メールアカウントを追加(ファイルから暮るを知 メッセージに vCard 若 送信 (SMTP) サーバ(L): 	1,99(742),42,03 HTML, Ξα(27/16)(D): 8/1930()	(夜空) (夜空) 夏主人信意を運送し のK キャンセル

6. 下記の各項目を入力して、[続ける]をクリックします。

アルリント設定				×
あなたのお名前(N)・		● 伊奈に事売され:	5名前です。	
メールアドレス(L):	Dige some dang, man jap	XIB BIOX/NOT		
バスワード(<u>P</u>):	●●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する(M)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				11.000

あなたのお名前 任意の名前を入力します。 (送信メールの[差出人]として表示されます。) メールアドレス ご利用いただく独自ドメインのメールアドレス パスワード 会員登録通知書のご利用いただくメールアドレス に対応するメールパスワード パスワードを記憶するパスワードを記憶する チェックします。 7. サーバー設定を検出しようとするので、表示される結果に関わらず[手動設定]をクリックしてください。

メールアカウント設定			×
あなたのお名前(N): メールアドレス(L): パスワード(P):	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	受信者に表示される名前	ल्ड.
アカウント設定のメー)	↓サ−バを一般的なサ−バ名で検	読しています。 🔿	
新しいアカウントを取得(の) 手動設定(<u>M</u>) 中止	:(S) 続ける(C)	キャンセル(ム)

8. 「受信サーバ」と「送信サーバ」の各項目を入力・選択して、 [完了]をクリックします。

a contraction of the second	電算 太郎	受信者に表示される名言	です。			
メールアドレス(し):	test@domain.com]				
バスワード(P):	•••••]				
	☑ パスワードを記憶する(M)					
PIPPPER TO MO	Dilla ISP アークハースから光 Ji	ryauc.				
	サーバのホスト名	ポート書	号 SSL	1	泛証方式	
受信サーバ: POP	サーバのホスト名 3 ~ po.domain.com	ポート番 110	号 SSL V 接続の保護なし	~	8証方式 通常のパスワード認証	Ŷ
受信サーバ: POP 送信サーバ: SMTF	サーバのホスト名 3 ~ po.domain.com po.domain.com	ポート曲 110 587	号 SSL > 接続の保護なし > 接続の保護なし	~ ~	800万式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	~ ~
受信サーバ: POP 送信サーバ: SMTF ユーザ名: 受信	サーバのホスト名 3 ~ po.domain.com po.domain.com ナーバ: c0123456	ボート書 110 587	号 SSL * 接続の保護なし * 接続の保護なし 送信サーバ:		8証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証 c0123456	~ ~

		サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ	POP3	会員登録通知書の POP サーバ名	110	[接続の保護なし]	[通常のパスワード認証]
送信サーバ	SMTP	会員登録通知書の SMTP サーバ名	587	[接続の保護なし]	[通常のパスワード認証]
ユーザ名	受信サーハ	*:会員登録通知書(のメールアカウント	送信サーバ:会員登	録通知書のメールアカウント

会員登録通知書のメールアカウントは、小文字の c または p で始まる半角英数字の文字列(8 文字)を 入力します。複数のメールアドレスを取得されている場合、上に入力されているメールアドレスと同じ 行にある物を入力して下さい。

受信サーバ、送信サーバの叔ト名は、通常は独自ドメインの前に「po.」をつけた物になります。

9. [メールアカウント設定/警告]の画面が出るので、

[接続する上での危険性を理解しました(U)]にチェックを入れ、[完了(D)]をクリックします。 以上で設定は完了です。

Thunderbird 設定の確認方法

1. 【アカウント設定画面の表示】

画面上部で右クリックし、メニューバー(M)をクリックしてメニューバーを表示させます。

2. 【概要の確認】

[ツール]をクリックして、メニュー内の[アカウント設定]をクリックします。

Christillerrain.com	フカウント設定・(testfeaturege)				
マーパー 訳正 近常能えと特別なフォルダー 編集とアデルススカ ご 初ぶール ディスク情報 能知識記	70221-6-80 hosting	markager (
	現定の景本人情報 このアカウントで使用する紙 す。	定の豊土人情報を設定して	COLLENSAG-SOBEYABLESSER		
	6.800	電影 大田			
24397K	X-57FL20	Sect Relation com-			
- ♥ D-5872489- 世形-5 ディ27単現 ▲ 諸信 (5MTP: 9-7-	通信力 (Reply-to)(S) 相関 (Organization)(O)	*241-7332*71	6819 Ca		
	\$4.58(g)	HIML BIRCEARD	5 (例: e8-文平(h)、田市は (8-1)()		
	D 771206862(#)	(#3 (##3):#2)# HTML	##7#/54D		
	D Antoine services		-Contraction in the		
	正常(SMTP) 9-パー(())	domain.com - jacobarrain	(現意)		
			要求人情報王要用100		
77771-88/7(4)	*1 C		- Proventier and a second second second		

アカウント名(N): このメールアドレスの設定名です。任意で設定できます。

名前(Y):任意の名前が設定されています。(送信メールの[差出人]として表示されます。) メールアドレス(E):ご利用いただく独自ドメインのメールアドレスが設定されています。

3. 【サーバー設定の確認(受信メールサーバ)】

サーバ設定		
サーバ設定 送信違えと特別なフォルグ 編集とアトレス入力 逆感メール ディスク領域 開封環認 セキュリティ マローカルフォルグ 逆感メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーパ	ワーパの建築: POP メールサーパ ワーパム(S): [po.domain.com] ユーザム(S): [col123458] セキュリティS文定 環境の合理(J): なし × 営証方式(D): 平大のパスワード課題(安全でない): ×	ポート(2): 110 ³ 既定値: 110
	サーバジ定	1149194 2
	メッセージの保存	詳細心

[サーバー設定]をクリックします。

サーバー名 (S): 会員登録通知書の POP サーバ名

ポート(P):「110」

ユーザー名 (N): 会員登録通知書のメールアカウント

接続の保護(U):「なし」

「認証方式(I):「平文のパスワード認証(安全でない)」

4. 【サーバー設定の確認(送信メールサーバ)】

「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。

確認したい送信(SMTP)サーバーを選択して「編集(E)…」をクリックします。

アカウント計定	×	送信 (SMTP) サーバー X
 ★22 Statifiendin.com ★-1(-1)22 型信鐘2と時期67×8.5-7- 編集と79,03.5.2 型形-3.5 ディンク接線 型目・55/2.857- 型インク接線 型目・55/2.857- オインク接線 または (SMTP) ダーパー 	送信 (SMTP) ゲーバーの設定 目前の先生人は続くせ事にない意味、使用する改良 (AMTP) サーバーをこのジストから選択できます。)目前のサーバーを使用す の) を選択すると、このジストの使用のサーバーを使用します。 #mman.com + pp.doman.com (国家) 通知ローバーを使用します。 #mman.com + pp.doman.com (国家) 通知ローバーを使用します。 第二次の111111111111111111111111111111111111	設定 説明(D): サーバー名(S): po.domain.com ポート番号(P): 587 → 既定値: 587 セキュリティと認証 接続の保護(N): なし 〜
777721-操作曲	国際にたサーバーの計画 2016、+ 51 サーバー名: demain.com = pa.demain.com(数定) ボート 587 コーデー4、e0172544 世紀方式: 平文のパスワード世紀(学生でない) 国社の保護 41.	認証方式(!): 平文のパスワード認証 (安全でない) ユーザー名(M): c0123456 OK キャンセル

サーバー名 (S): 会員登録通知書の SMTP サーバ名

ポート(P):「587」 接続の保護(N):「なし」 認証方式(I):「平文のパスワード認証(安全でない)」 ユーザー名(M): 会員登録通知書のメールアカウント 「OK」をクリックします。

5. アカウント設定の画面に戻ったら「OK」をクリックします。



以上で設定の確認は終了です。